FT Volume UpDown

Volumen, divergencias y confirmaciones en TradingView

Ver el volumen.
Detectar agotamiento.
Esperar confirmacion.

FT Volume UpDown es un indicador de Futuros al Tiro adaptado a TradingView para visualizar volumen Up/Down, volumen relativo, barras de volumen extraordinario, divergencias entre precio y volumen y confirmaciones posteriores LONG / SHORT.

PLATAFORMA
TradingView

TIPO
Indicador de volumen

LECTURA
DIV+ / DIV-

CONFIRMACION
LONG / SHORT

La señal nace del contexto, no de una orden automatica.

El indicador ayuda a leer participacion y posibles zonas de agotamiento. Las confirmaciones LONG / SHORT son referencias visuales y no ejecutan operaciones.

1. Volumen Up / Down

El histograma se dibuja en un panel separado debajo del precio. Cada barra representa el volumen de la vela correspondiente y cambia de color segun la direccion de esa vela.

VOLUMEN UP

Vela alcista: el cierre queda por encima de la apertura. Se muestra en verde.

VOLUMEN DOWN

Vela bajista: el cierre queda por debajo de la apertura. Se muestra en rojo.

VOLUMEN NEUTRAL

Cuando apertura y cierre coinciden, se utiliza un color neutral.

MEDIA DE VOLUMEN

Linea azul que sirve como referencia dinamica para comparar la actividad actual con el promedio reciente.

VOLUMEN EXTRAORDINARIO

Cuando el volumen relativo supera el umbral configurado, la barra se resalta en dorado.

VALORES POR DEFECTO

Media de volumen: 20 barras.
Volumen alto: 1.50x o mas respecto al promedio.
RVOL = volumen actual / volumen promedio.

2. DIV+ / DIV-

Las divergencias comparan pivots de precio con el comportamiento del volumen. La idea es detectar cuando el precio avanza hacia un nuevo extremo pero la participacion disminuye.

DIV- | Divergencia bajista

El precio forma un maximo superior respecto al pivot anterior, pero el volumen utilizado para comparar cae al menos el porcentaje configurado.

DIV+ | Divergencia alcista

El precio forma un minimo inferior respecto al pivot anterior, pero el volumen utilizado para comparar cae al menos el porcentaje configurado.

3. Confirmaciones LONG / SHORT

SHORT

Despues de una DIV-, el indicador espera que el precio confirme debilidad cerrando por debajo del nivel de activacion calculado.

LONG

Despues de una DIV+, el indicador espera que el precio confirme fortaleza cerrando por encima del nivel de activacion calculado.

IMPORTANTE

DIV+ / DIV- no son entradas automaticas. LONG / SHORT tampoco son ordenes. Son referencias visuales que deben evaluarse dentro del contexto del mercado y del plan de riesgo del trader.

4. Parametros principales

Periodo media volumen

Cantidad de barras utilizadas para calcular el promedio. Valor inicial: 20.

Volumen alto >= x promedio

Umbral de RVOL para resaltar una barra extraordinaria. Valor inicial: 1.5x.

Fuerza pivot

Cantidad de barras utilizadas para confirmar un pivot. Valor inicial: 3.

Max barras entre pivots

Limita la distancia maxima entre pivots comparables. Valor inicial: 30.

Min diferencia precio

Exige una separacion minima entre los extremos comparados. Valor inicial: 2 ticks.

Min caida volumen

Porcentaje minimo de reduccion de volumen para validar la divergencia. Valor inicial: 15%.

Max barras para confirmar

Ventana maxima para que aparezca LONG / SHORT despues de una divergencia. Valor inicial: 20.

5. Panel compacto

El panel FAT aparece dentro del panel de volumen y resume el estado actual del indicador sin ocupar demasiado espacio.

DIVERGENCIAS ON / OFF

Muestra si las divergencias estan activadas desde la configuracion.

SENALES ON / OFF

Indica si las confirmaciones LONG / SHORT estan habilitadas.

RVOL

Muestra el volumen relativo de la barra actual.

VOL ALTO SI / NO

Indica si la barra actual supera el umbral de volumen extraordinario.

EN TRADINGVIEW EL PANEL ES INFORMATIVO

Los estados ON / OFF no son botones. Para activar o desactivar divergencias, senales, media o panel, abri la Configuracion del indicador y cambia las opciones correspondientes.

Colores configurables

- Volumen UP, DOWN y neutral.
- Volumen extraordinario.
- Media de volumen.
- DIV+ / LONG.
- DIV- / SHORT.

6. Acceso y uso

1

Abrir el enlace publico

Ingresa al enlace de FT Volume UpDown provisto por Futuros al Tiro.

2

Abrir en TradingView

Desde la pagina del script, utiliza la opcion disponible para abrirlo o agregarlo al grafico.

3

Elegir el instrumento correcto

Si analizas futuros, utiliza el contrato de futuros correspondiente del exchange. Para MNQ, usa el simbolo CME y no un CFD NAS100.

4

Usar el mismo timeframe

Las senales dependen del timeframe. Para comparar con otra plataforma, ambas deben usar exactamente el mismo periodo.

5

Revisar la configuracion

Abri los ajustes del indicador para modificar volumen, divergencias, confirmaciones y colores.

FUENTE DE DATOS

TradingView puede mostrar datos retrasados si tu plan no incluye tiempo real para ese exchange. Ademas, distintos proveedores o simbolos pueden entregar volumen diferente. Para una comparacion valida con NinjaTrader, usa el mismo futuro, timeframe y sesion.

7. Uso recomendado

- Usa las divergencias como contexto, no como una entrada aislada.
- Espera la confirmacion LONG / SHORT si tu plan utiliza ese filtro.
- Verifica siempre que el simbolo corresponda al mercado que realmente queres analizar.
- No compares volumen de un CFD con volumen negociado de un futuro esperando resultados identicos.
- Proba los parametros en diferentes sesiones y timeframes antes de incorporarlos a una operativa real.

DISCLAIMER - Aviso importante

FT Volume UpDown es una herramienta de analisis y apoyo visual. No constituye asesoramiento financiero, recomendacion de compra o venta, servicio de gestion de capital ni garantia de resultados. El trading de futuros y otros instrumentos financieros implica un riesgo elevado y puede generar perdidas parciales o totales del capital. Las barras de volumen, RVOL, divergencias DIV+ / DIV- y confirmaciones LONG / SHORT dependen de los datos recibidos por TradingView, del simbolo seleccionado, del timeframe y de la configuracion utilizada. Diferentes fuentes de datos pueden producir diferencias respecto de otras plataformas. Las senales son informativas y no ejecutan ordenes. El usuario es responsable de validar el contexto, aplicar su propia gestion de riesgo y respetar las reglas de su broker o prop firm. Futuros al Tiro no garantiza rentabilidad ni resultados futuros.