FT-Copy&RiskManager;

Copiador multicuentas + gestión de riesgo para NinjaTrader 8

Una entrada. Varias cuentas. Cada follower protegida.

FT-Copy&RiskManager; replica las entradas de una cuenta MASTER hacia varias cuentas FOLLOWER y añade límites de riesgo por cuenta. Cada follower mantiene sus órdenes de protección; las operaciones no quedan huérfanas de Stop/Target.

Para qué sirve

Está pensado para traders que operan varias cuentas en NinjaTrader 8 y quieren centralizar dos tareas: replicar entradas y limitar el riesgo operativo de cada cuenta. El Copier y el Risk Manager trabajan de forma separada: podés detener el Copier y el Risk continúa activo hasta su reset.

COPIER	MASTER -> FOLLOWERS Multiplicador por cuenta Grupos independientes
GESTIÓN	Independiente Seguir protección MASTER Stop y Target protegidos
RISK	Pérdida diaria Pérdida flotante Máx. contratos

Idea central

El objetivo no es mantener todas las cuentas idénticas después del fill. Podés elegir si cada follower gestiona su operación por separado o si sus protecciones acompañan a la MASTER.

Instalación desde el ZIP

El archivo FT-Copy&RiskManager.zip; está exportado desde NinjaTrader y debe importarse sin descomprimir.

1	Abrir NinjaTrader 8 Iniciá la plataforma normalmente.
2	Ir a Herramientas En Control Center, abrí Herramientas.
3	Importar Elegí Importar > Complemento NinjaScript.
4	Seleccionar el ZIP Elegí FT-Copy&RiskManager.zip; tal como fue entregado. No copies archivos .cs manualmente.
5	Confirmar la importación Aceptá los avisos de NinjaTrader. Reiniciá la plataforma si te lo solicita.

Dónde encontrarlo

RUTA DE ACCESO	**Control Center > Nueva / New > FT-Copy&RiskManager;**



FT-Copy&RiskManager; aparece dentro del menú Nueva / New.

No es un indicador ni una estrategia. Se abre como una ventana independiente desde Control Center.

1. Crear y configurar un grupo

Cada grupo puede organizar un conjunto de cuentas. Por ejemplo: Cuentas TOPSTEP, Cuentas personales o cualquier nombre que te ayude a identificar su uso.

GRUPO	Nombre descriptivo del conjunto de cuentas.
INSTRUMENTO / ETIQUETA	Identificación del instrumento o del propósito del grupo. Ejemplo: MNQ, NQ o 'Sesión AM'.
MASTER	Cuenta donde se origina la operación que el Copier observará.

Varios grupos al mismo tiempo

Podés crear grupos independientes con + NUEVO GRUPO. Si una cuenta está en RISK BLOCK por otro grupo, no podrá seleccionarse nuevamente como MASTER ni follower hasta que venza su reset; las demás cuentas continúan disponibles.

2. Seleccionar FOLLOWERS

En el bloque FOLLOWERS - CUENTAS CONECTADAS marcás las cuentas que recibirán las entradas de la MASTER.

ON	Activa esa cuenta como follower del grupo.
MULT.	Multiplicador de contratos. Ejemplo: MASTER 1 contrato + follower x2 = follower intenta entrar con 2 contratos, siempre respetando MAX CTOS.
GESTIÓN	Define qué ocurre con Stop y Target después de la entrada.

Dos formas de gestionar cada follower

INDEPENDIENTE	Replica la entrada y deja colocada la protección inicial. Desde ese momento la follower se gestiona por su cuenta. Si movés la MASTER a Break Even, hacés trailing o modificás su Target, esos cambios no se copian a esta follower.
SEGUIR PROTECCIÓN MASTER	La follower acompaña los cambios de Stop, Target, Break Even y trailing de la MASTER. El cierre final de la MASTER no obliga a cerrar la follower. Podés intervenir manualmente si tu operativa lo requiere.

3. Configurar el Risk Manager por cuenta

Antes de activarlo, completá los límites de cada cuenta. Una vez aceptado, el Risk queda protegido hasta el reset elegido.

PÉRD. DÍA $	Límite de pérdida cerrada acumulada. Si la cuenta alcanza ese límite, FT-Copy&RiskManager; cierra la exposición y deja la cuenta en RISK BLOCK hasta el reset.
FLOAT $	Límite de pérdida flotante. Controla la pérdida no realizada de una posición abierta. Si llega al límite, la herramienta aplana la posición y bloquea la cuenta, aunque el Stop operativo estuviera más lejos.
MAX CTOS.	Máximo de contratos permitidos. Funciona como guardia preventiva: una nueva entrada que excedería ese máximo se cancela/rechaza antes del fill cuando es posible. Si por latencia entra exceso, el fail-safe reduce solo el excedente. Superar MAX CTOS no debe hard-bloquear la cuenta.

4. Elegir el RESET del Risk

Cada 4 hs	Mínimo configurable.
Cada 8 hs	Recomendado para una sesión operativa típica.
Cada 20 hs	Bloqueo extendido.

¿Por qué no existe un reset de 30 minutos?

El objetivo del Risk es funcionar como una barrera real contra la sobreoperación. Si el trader pudiera liberar el bloqueo inmediatamente, el límite perdería sentido. Por eso el mínimo es 4 horas y se recomienda 8 horas.

Persistencia del Risk

Una vez aceptado, el estado se guarda localmente. Cerrar NinjaTrader o reiniciar la PC no reinicia el período. Las cuentas bloqueadas continúan bloqueadas hasta el vencimiento original.

5. Activar Risk y Copier

Cuando grupo, MASTER, followers, multiplicadores, gestión y límites estén revisados, activá el sistema en este orden:

1	Activar Risk Manager Marcá ACTIVAR RISK MANAGER POR CUENTA.
2	Elegir RESET Seleccioná 4, 8 o 20 horas. Para uso normal recomendamos 8 horas.
3	Aceptar el Risk Al quedar activo, la configuración de Risk protegida ya no puede modificarse hasta el reset.
4	Activar Copier Presioná ACTIVAR COPIER. Las cuentas seleccionadas quedan armadas para replicar las entradas de la MASTER.

Qué deberías ver

Cuenta seleccionada	Fila resaltada visualmente dentro del grupo.
INDEPENDIENTE	La follower queda con gestión propia después de su protección inicial.
PROT MASTER	La follower acompaña Stop/Target/BE/trailing de la MASTER.
RISK BLOCK	Cuenta bloqueada por haber alcanzado un límite duro de pérdida. No puede reutilizarse en otro grupo hasta el reset.
Diagnóstico	El panel inferior registra eventos relevantes de entradas, protecciones, límites y bloqueos. Es la primera referencia ante una duda o incidencia.

Copier y Risk son independientes

Podés presionar DESACTIVAR para detener el Copier. Eso no libera las cuentas del Risk ni elimina sus bloqueos. El Risk continúa vigente hasta el reset programado.

Buenas prácticas

- Realizá las primeras pruebas en cuentas SIM/DEMO antes de utilizar cuentas reales o de fondeo.
- Revisá MASTER, followers, multiplicadores, modo de gestión y MAX CTOS antes de activar.
- Confirmá que cada follower tenga su Stop y Target esperados después de la entrada.
- Si utilizás modo Independiente, recordá que mover la MASTER a BE o hacer trailing no modifica esa follower.
- Si una cuenta entra en RISK BLOCK, no intentes reutilizarla desde otro grupo; el bloqueo debe mantenerse hasta su reset.
- Ante rechazos, desconexiones o un comportamiento inesperado, revisá primero ACTIVIDAD / DIAGNÓSTICO y el estado real de las órdenes en NinjaTrader/broker.

Disclaimer - Aviso importante

FT-Copy&RiskManager; es una herramienta de apoyo operativo y de gestión de riesgo. No constituye asesoramiento financiero, recomendación de inversión ni garantía de resultados. El trading de futuros y otros instrumentos financieros implica riesgo elevado y puede producir pérdidas parciales o totales del capital.

El usuario es responsable de sus decisiones, de la configuración de sus cuentas y del cumplimiento de las reglas de su broker, proveedor de datos, plataforma y/o empresa de fondeo. La replicación de órdenes y la gestión automática dependen de NinjaTrader 8, conexiones de red, brokers, proveedores, liquidez y otros servicios externos. Pueden existir latencias, rechazos, diferencias de ejecución, desconexiones o estados desincronizados.

Futuros al Tiro no garantiza que todas las órdenes se ejecuten al mismo precio, al mismo tiempo o de forma idéntica en todas las cuentas. Antes de utilizar la herramienta con capital real o cuentas sujetas a reglas de prop firm, se recomienda realizar pruebas suficientes en SIM/DEMO y verificar que el comportamiento coincida con la operativa esperada.

FT-Copy&RiskManager; Futuros al Tiro